



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-002

2021年4月 1/3 页

Automation Organizer Data File Manager 软件之修复

错误一览

NO.	错误	被修正于	发布日期
1	如果在安装过程中选择了不同的语言，数据文件管理器的语言将变为日语	Data File Manager Ver. 2.11.1	2021年3月

永久措施

上述更改包含在 Automation Organizer Ver. 3.22.0 的以下软件版本中:

- Data File Manager Ver. 2.11.1

请从爱德克官方网站下载以上或更高版本的软件安装程序，然后进行安装以升级您的软件。

错误

涉及型号

- Automation Organizer Ver. 3.21.0 Installer
- Data File Manager Ver. 2.11.0 Installer

型号: SW1A-W1C

注意:包括从 IDEC 官方网站下载的软件。

软件错误

当满足以下条件之一时，将安装日文版本的数据文件管理器。

在安装 Automation Organizer 时，安装语言选择为“西班牙语”、“德语”、“英语(美国)”或“中文(简体)”。(图1)

在安装数据文件管理器时，安装语言选择为“英语(美国)”或“中文(简体)”。(图2)

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-002

2021年4月 2/3 页




图1 “Automation Organizer” 语言选择画面



图2 “数据文件管理器” 语言选择界面

临时措施

1. 安装数据文件管理器后，使用记事本等编辑软件打开安装目标文件夹(注 1)中的 DataFileManager.ini 文件。
2. 修改 DataFileManager.ini 文件，如下表所示。

Installer	Selected Language	DataFileManager.ini
Automation Organizer	Spanish	[Common] Language=English
	German	[Common] Language=English
	English (United States)	[Common] Language=English
	Chinese (Simplified)	[Common] Language=Chinese
Data File Manager	English (United States)	[Common] Language=English
	Chinese (Simplified)	[Common] Language=Chinese

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话 (021) 6135 1515, 传真 (021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-002

2021年4月 3/3 页

3. 保存并关闭 DataFileManager.ini 文件。
4. 执行 DataFileManager.exe。

注 1: 数据文件管理器默认安装在以下目标文件夹中。

C:\Program Files (x86)\IDEC\IDEC Automation Organizer\Data File Manager\

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225